

# Notas de lanzamiento

**Nombre del producto: XX Configuration Software**

**Version: 2.6.1.0 (ES)**

**Fecha: 18/03/2024**

## 1. Introducción

### *Propósito*

El propósito de este documento es comunicar las nuevas características y cambios en esta versión del "XX Software de configuración".

XX Configuration Software es una aplicación de Windows dedicada a la configuración de sensores de ultrasonidos (XX) del fabricante Telemecanique Sensors.

Este documento de notas de la versión describe las evoluciones para "XX Configuration Software" en comparación con la versión anterior.

### *Definiciones, acrónimos y abreviaturas*

XX: sensor de ultrasonidos.

XXBox (XXZBOX01): accesorio que permite la comunicación entre el PC y el sensor.

### *Compatibilidad*

Esta versión es compatible con cualquier versión de software anterior de "XX Configuration Software". Cualquier versión de firmware de XXBox también es compatible.

## 2. Acerca de

- Eliminar el software SESU/SUT,
- Cambió el proceso de actualización de software,
- Se eliminaron los derechos de administrador para los accesos directos,
- Agregar función de perfil de cliente (configuración del panel).

## 3. Fallos conocidos y solución de problemas

### Grabación de datos (pantalla de eco)

Si se descubre que se pierden algunos datos de grabación (XML o XLSX) en el modo "Pantalla de eco", debe reiniciar la aplicación "XX Configuration Software". Desenchufe y luego vuelva a conectar el cable de la fuente de alimentación XXBox. Reinicia la aplicación.

### Error de comunicacion (desconexión del cable USB XXBox)

Una acción repetida frecuente de desconexión y luego la reconexión del cable USB XXBox al PC puede dañar severamente la XXBox, lo que puede llevar a una pérdida de configuración de la XXBox.

Algunas desconexiones del cable USB, durante la transferencia de datos entre el PC y el sensor, pueden provocar paradas de la aplicación "XX Configuration Software". En este caso, debe reiniciar la aplicación.