

Release Notes

产品名称: XX Configuration Software

软件版本: **2.6.1.0 (ZH)**

日期: 18/03/2024

1. 介绍

目的

文件创建的目的是显示"XX Configuration Software" XX 超声波传感器设置软件的新特性及更新。

PC 版 Telemecanique Sensors XX 超声波传感器配置软件，仅适用 "Telemecanique Sensors"品牌的超声波传感器。

此 release notes 描述了 "XX Configuration Software" XX 超声波传感器配置软件较上一版软件的改进。

缩写释义

XX: XX 系列超声波传感器。

XXBox (XXZBOX01): 用于连接超声波传感器和 PC 的通讯盒。

兼容性

此版本可兼容于任何之前版本的"XX Configuration Software" XX 超声波传感器配置软件。任何版本的 XXBox 也可兼容于此软件。

2. 关于

- 删除 SESU / SUT 软件，
- 更改了软件更新流程，
- 删除了快捷方式的管理员权限，
- 添加客户档案（面板设置）功能。

3. 已知问题及解决办法

信息记录 (回声显示)

如果记录信息 (XML or XLSX) 在"回声显示" 模式里无法找到，请关闭 "XX Configuration Software" XX 超声波传感器配置软件，重新插拔 XXBox 电源线，重启软件。

通讯错误 (XXBox USB 线无法连接)

经常上电时重复插拔 XXBox USB 连接线可能会导致 XXBox 的损坏或者丢失配置信息。

在信息传输过程的 USB 线无法连接会导致"XX Configuration Software" XX 超声波传感器配置软件的未响应，请重启软件。